



Neuerungen

ST SPIRIT | 2020

Copyright, Impressum

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der SOFTTECH GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle technischen Angaben in diesem Dokument wurden von SOFTTECH GmbH mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw. zusammengestellt und unter Zuhilfenahme wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. SOFTTECH GmbH sieht sich daher gezwungen, darauf hinzuweisen, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückzuführen sind, übernommen werden kann. Für die Mitteilung eventueller Fehler ist SOFTTECH GmbH jederzeit dankbar.

SPIRIT, GRAVA und AVANTI sind eingetragene Warenzeichen von SOFTTECH GmbH. Alle übrigen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen anderer Firmen.

Windows® ist eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation®.

Bildnachweis: SOFTTECH GmbH, soweit nicht anders angegeben.

SOFTTECH GmbH
Lindenstraße 7-11
67433 Neustadt/Weinstraße

Telefon 06321 939-0
Fax 06321 939-199
E-Mail info@softtech.de
www.softtech.de

Inhaltsverzeichnis

Anpassungen – Linienbreite	3
Anpassungen – Einfärben von Symbolen	4
Anpassungen – Symbolvariablen mit Werten	5
Anpassungen – Filterfunktion in den andockbaren Dialogen	6
Bedienung – Zerschneiden und Verbinden von Flächen	7
Bedienung – Zerfall	8
Ausgabe – Neuer Druckeinstellungen-Dialog	9
Ausgabe – Neue PDF-Ausgabe	10
Ausgabe – Definition des Dateinamens für Dateiausgabe	13
Ausgabe – Zielpfad S12 oder am Plan/ Drucklayout	14
Ausgabe – Druckmanager 2.0	16
Ausgabe – Erweiterung beim Druckbereich absetzen	19

Anmerkung

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Neuerungen der aktuellen Version zusammengestellt.
Alle hier beschriebenen Neuerungen gelten für SPIRIT, sofern die entsprechenden Programmteile lizenziert und auf dem Anwender-/Kundenrechner vorhanden sind.

 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Programmhilfe, die Neuerungen sind auf der Startseite der Programmhilfe aufgeführt und können im Kontext nachgelesen werden.

Anpassungen – Linienbreite


Die Linienbreiten sind zurück.

Beschreibung

Die Linienbreiten sind zurück und kombinieren eine altbewährte Funktion mit den neuen Möglichkeiten von SPIRIT 2020. Wer kennt das nicht, dass Linien für eine Layout-Darstellung einfach mal breiter sein müssen, um etwas deutlich sichtbar auf dem Plan hervorzuheben.

Die Linienbreite können Sie nun für alle SPIRIT 2D-Objekte nutzen. Die Linienbreite wird für Linien, Polylinien, Kreise, Ellipsen usw. sowohl in der Standard-Darstellung als auch in der Layout-Darstellung angezeigt und mithilfe des Objektinspektors eingestellt, übertragen oder ausgewählt.

Funktion



Die Linienbreite kann im Pulldown-Menü *Bearbeiten > Ändern*, in der Menü-Übersicht *Bearbeiten > S5 Ändern > F9 Linienbreite* und der Kurzwegtaste [ALT]+[w] eingestellt und anschließend auf Zeichenobjekte angewandt werden. Neu ist das Einstellen der Linienbreite im *Objektinspektor*. Dort steht die Linienbreite unter *01. Allgemeine Eigenschaften > Linientyp > Linienbreite* für alle Linienobjekte zur Verfügung.

Über die Standardfunktionen des Objektinspektors kann die Linienbreite nun auch auf andere Objekte übertragen, als Auswahlfilter für den Zauberstab und als weitere Eigenschaft für die Pipette genutzt werden. Die Linienbreiten passen sich nun dynamisch auf der Zeichenoberfläche an. In der Layout-Darstellung erkennen Sie nun direkt die Linienbreite im Verhältnis zum eingestellten Maßstab. Die Eigenschaft der Linienbreite wird auch im Zeichenstil gespeichert, so dass Sie diese wie alle anderen Einstellungen in einem Zeichenstil vorhalten können.

Nutzen

- ✓ Altbewährte Funktion kann wieder in vollem Funktionsumfang genutzt werden.
- ✓ Verbesserte Darstellung der Linienbreiten in der Zeichenoberfläche.
- ✓ Die Linienbreite kann schnell über den Objektinspektor eingestellt werden.
- ✓ Alle Funktionen des Objektinspektors (Formatpinsel, Pipette und Zauberstab) stehen für die Linienbreite zur Verfügung.
- ✓ Linienbreite kann im Zeichenstil genutzt werden.

Anpassungen – Einfärben von Symbolen


Funktion Hervorheben jetzt auch für Symbole

Beschreibung

Symbole *.B12 sind nützliche Objekte, mit denen Sie eine Sammlung aus zusammenhängenden Inhalten zu einem einzelnen Objekt kombinieren. Symbole können unterschiedlichste Inhalte haben, von Details über klassische Symbole aus unterschiedlichsten Fachplanungsrichtungen bis hin zu Planköpfen oder Layout-Hilfsmitteln.

Manchmal kann es vorkommen, dass das abgesetzte Symbol nachträglich angepasst werden muss. Mit SPIRIT 2020 können Sie in der Zeichnung abgesetzte Symbole einfach einfärben. Das direkte Ändern der Farbe im Symbol selbst ist nicht mehr nötig.

Funktion



Sie können mit den Symbolen wie gewohnt arbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Symbole aus dem Explorer nutzen, Ihre eigenen Symbole in der Zeichenfläche absetzen oder mit TPL-Katalogen arbeiten.

Die Funktion *Hervorheben* kennen Sie sicherlich von den Referenzen. Gleiches können Sie nun auf die Symbole anwenden. Im *Objektinspektor* des selektierten Symbols steht Ihnen nun unter dem Punkt *40. Referenz* die gesamte Funktionspalette des Hervorhebens zur Verfügung.

Zunächst wählen Sie aus, ob Sie das ausgewählte Symbol hervorheben möchten [Ja/Nein]. Bei [Ja] wird die unter der *Darstellung Farbe* ausgewählte Farbe auf das gesamte Symbol übertragen. Füllungen werden dabei ebenfalls etwas blasser in der ausgewählten Farbe eingefärbt.

Auch die Eigenschaften *Linienart* und *Linienart Skalierung* können so geändert werden. Optional können Sie also auch Einfluss auf die Linien-Objekte in der Symbolinstanz nehmen.

Nutzen

- ✓ Gleiche Symbole können mit unterschiedlichen Farben belegt werden ohne jeweils ein neues Symbol anlegen zu müssen.
- ✓ Zum Ändern der Farbe muss das Symbol nicht erst als internes Symbol geöffnet und angepasst werden.


Anpassungen – Symbolvariablen mit Werten

Ausgefüllte Symbolvariablen behalten ihre Information bei.

Beschreibung

Symbole bringen auch noch eine weitere tolle Funktion mit sich, die Symbolvariablen. Diese können auf unterschiedlichste Weise zum Einsatz kommen. Sei es als Zeichnungsvariablen im Plankopf, als Stempel- oder Infotext oder nach dem DWG/DXF-Import, wenn Blockreferenzen mit Variablen importiert werden. Variablen sind in SPIRIT immer die Texte zwischen den @-Zeichen. Also beispielsweise @ViewName@ für den Plannamen im Plankopf.

Damit die Informationen aus den Variablen nicht verloren gehen und nach dem Auflösen des Symbols weiterhin lesbar bleiben, werden in SPIRIT 2020 die Variableninhalte als Text angezeigt.



Die Abbildung zeigt auf der linken Seite ein Symbol mit ausgefüllten Symbolvariablen, in der Mitte des Bildes sehen Sie ein aufgelöstes Symbol mit den Platzhaltern der Variablen in SPIRIT 2019 und rechts das aufgelöste Symbol mit Texten in SPIRIT 2020.

Funktion

Die Inhalte der Symbolvariablen werden nach dem Auflösen nun immer direkt in Text umgewandelt. Der Platzhalter @Variable@ wird nichtmehr angezeigt. Dies ist nun Standard in SPIRIT. Symbole auflösen können Sie mit der Funktion *Zerfall* im Pulldown-Menü *Bearbeiten* oder im Kontextmenü des Symbols.

Nutzen

- ✓ Variableninhalte werden nun weiterhin angezeigt und gehen nicht mehr verloren.

Anpassungen – Filterfunktion in den andockbaren Dialogen


Schlüsselwortfilter für eine übersichtliche Ansicht.

Beschreibung

Eine gefilterte Ansicht auf alle Indexe C in der Planliste, eine Ansicht auf alle Folien der Ebene E-01 oder alle Bauteile mit dem Typ Wand, mit der neuen Schlüsselwort-Suche in den andockbaren Dialogen und in der Dateiverwaltung kein Problem.

Die Schlüsselwortsuche kann optional in den Dialogen *Folien*, *Pläne* und *Drucklayout* sowie im *Dateimanager* / *Referenzverwaltung* angezeigt werden.

Funktion




Die Suche lässt sich im aktiven Dialog über die Tastenkombination [STRG]+[f] oder über das Kontextmenü der Spaltenbearbeitung *Suchfeld* aufrufen.

Das Suchfeld für die Schlüsselwörter wird dann aktiv und es kann nach Bezeichnungen in der entsprechenden Tabelle gesucht werden.

Die Ergebnisse der Suche werden dann gefiltert in den Tabellen angezeigt und die nicht zutreffenden Inhalte ausgeblendet.

Mit der [ESC]-Taste in der aktiven Eingabe des Suchfelds oder durch das Klicken auf das [X] wird die Suche geschlossen und auch der Filter entfernt.



Nutzen

- ✓ Schnelle Filtermöglichkeiten für die Tabelleninhalte der unterschiedlichen Dialoge.

Bedienung – Zerschneiden und Verbinden von Flächen

2D-Basics für SPIRIT



Beschreibung

Beim Arbeiten mit Flächen kommt es oft vor, dass die Flächen nachträglich verändert werden müssen. Dazu bietet SPIRIT 2020 die beiden neuen Funktionen *Zerschneiden* und *Verbinden von Flächen*. Wie die beiden Funktionen bereits errahnen lassen, können Sie mit wenigen Klicks eine geschlossene Polylinie (Fläche) anhand einer Schnittlinie zerschneiden und aneinander liegende Flächen wieder verbinden.

Funktion



Die beiden Funktionen stehen Ihnen in der Menü-Übersicht unter *2D Zeichnen > F1 Polylinien > F6 Bearbeiten > S3 Zerschneiden* und *S4 Verbinden* und im Kontextmenü der Polylinie zur Verfügung. Die Funktionsaufrufe finden Sie auch unter *Anpassen > 2D Zeichnen*.

Zerschneiden von Flächen



Nach Auswahl der Funktion werden Sie aufgefordert, eine Schnittlinie über zwei Klickpunkte zu definieren. Danach wählen Sie wie gewohnt über *Element*, *Gruppe*, *Bereich* die geschlossenen Polylinien aus, die durch die Schnittlinie getrennt werden sollen.

Verbinden von Flächen



Nach Auswahl der Funktion werden Sie aufgefordert, das Grundelement auszuwählen. Danach wählen Sie wie gewohnt über *Element*, *Gruppe*, *Bereich* die weiteren angrenzenden geschlossenen Polylinien aus, die Sie zusammenführen möchten.

Das Grundelement definiert dabei die Eigenschaften der Fläche wie z. B. Farbe, Folie, Schraffur, Füllung usw. Alle weiteren Polylinien, die Sie dann innerhalb der Funktion miteinander verbinden möchten, werden verbunden und entsprechend dargestellt.

Nutzen

- ✓ Schnelles Bearbeiten von geschlossenen Polylinien.
- ✓ Flächen können gezielt zerschnitten oder verbunden werden.

Bedienung – Zerfall

Eine Funktion – alle Elemente.

Beschreibung

Die Funktion *Zerfall* wurde für SPIRIT 2020 etwas überarbeitet. Gab es in der Vergangenheit noch unterschiedliche Funktionen je Objekt, um dieses zerfallen zu lassen, ist die neue Funktion auf alle Objekte anwendbar und deshalb auch zentral unter *Bearbeiten* abgelegt.

Funktion

Die neue Zerfall-Funktion finden Sie im Pulldown-Menü *Bearbeiten > Zerfall* und unter *Anpassen > Bearbeiten*. Nach der Auswahl der Funktion wählen Sie wie von SPIRIT gewohnt über *Element*, *Gruppe*, *Bereich* einfach die Objekte aus, die Sie zerfallen lassen möchten.

Im Zerfallen-Menü können Sie speziell für den Zerfall von Selbstreferenzen wählen, was mit den Inhalten der Selbstreferenz bezogen auf die Folienablage passieren soll. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option *F8 Selbstreferenz zu Folien*:

- *Aktiv* bedeutet, die Inhalte der Selbstreferenz werden auf die aktive Folie geschrieben.
- *Inaktiv* bedeutet, die Inhalte landen auf ihren entsprechenden Folien, auf welchen sie gezeichnet wurden.

Nutzen

- ✓ Eine Funktion für alle Objekte.
- ✓ Mehr Kontrolle beim Auflösen von Selbstreferenzen.

Ausgabe – Neuer Druckeinstellungen-Dialog

Übersichtlicher und mit mehr Funktionen.


Beschreibung

Am Ende Ihrer Arbeit dient der Plan der Präsentation, der Dokumentation und als Ausführungsgrundlage auf der Baustelle. Damit Sie allen Ansprüchen gerecht werden können, steht die Ausgabe als ein Hauptthema an erster Stelle in SPIRIT 2020.

Der Druckeinstellungen-Dialog ist nun aufgeräumter und bietet eine komplette Übersicht über die Möglichkeiten der Ausgabe eines Plans. Insbesondere die Einstellungen für die PDF-Ausgabe finden Sie nun übersichtlich angeordnet unter der Rubrik *zu PDF*. Ebenso gelangen Sie aus dem Dialog direkt in die SPIRIT *Optionen > Zeichnungseinstellungen > Erweiterte PDF Parameter* für das Einstellen der *PDF Info* der Zeichnung.

Der Dialog wird in SPIRIT 2020 an diesen wichtigen Stellen aufgerufen: Über das Pulldown-Menü *Datei > Drucker-Einstellungen* und über die beiden Standard-Workflows unter der Menü-Übersicht *Pläne / Präsentation > Drucken > Drucker-Einstellungen* oder über das Anlegen eines neuen Drucklayouts unter dem andockbaren Dialog *Drucklayouts > neues Drucklayout*.

Funktion



Der Druckeinstellungen-Dialog zeigt nun alle möglichen Informationen und Ausgabeeinstellungen direkt an.

Die neuen PDF-Einstellungen beziehen sich auf die Ausgabe *zu PDF* im Menü *Pläne / Präsentation*.

Alle weiteren neuen Funktionen zur Ausgabe werden auf den folgenden Seiten hier im Neuerungen-Dokument erklärt.

Nutzen

- ✓ Übersichtlicher Dialog für alle Einstellungen zur Druckausgabe, HPGL und PDF.

Ausgabe – Neue PDF-Ausgabe

Zu PDF – der neue Maßstab in SPIRIT.

Beschreibung

Das Erstellen einer PDF-Datei ist heutzutage ein Standardprozess in vielen Büros und im Alltag nicht mehr wegzudenken. PDF steht für „Portable Document Format“ und wurde 1993 von Adobe System als plattformunabhängiges Dateiformat entwickelt. Die Dateien können heutzutage auf allen Computern, Tablets und Smartphones geöffnet werden. Ein PDF kann aus Texten, Vektoren und Bildern bestehen und sieht auf allen Systemen gleich aus.

Für SPIRIT 2020 wurde die PDF-Ausgabe komplett überarbeitet und bietet für Sie eine zuverlässige und schnelle Ausgabe für alles, was Sie in SPIRIT in der PDF-Datei festhalten wollen.

Funktion

Grundlegendes zuerst: Die neue PDF-Ausgabe erstellt Ihre PDF-Dateien schneller. Dies liegt an den Optimierungen für die neue PDF-Ausgabe in SPIRIT 2020. Ebenso sind die erzeugten PDF-Dateien, je nach Inhalt, durch neue Funktionen und verbesserte Ausgabe kleiner als noch in der Version 2019.

Wie Sie bereits erfahren haben, wurde der Druckeinstellungen-Dialog aufgeräumt. Die Einstellungen der PDF-Ausgabe sind dort übersichtlich untergebracht und haben an dieser zentralen Stelle direkt Auswirkungen auf die zu erzeugende PDF-Datei.

Alle folgenden Einstellungen für die PDF-Ausgabe kommen dann zum Zug, wenn Sie ein PDF über die SPIRIT Funktion *zu PDF* ausgeben.

Folienstruktur schalt- und sichtbar in PDF-Datei

Diese Funktion ist Ihnen sicherlich schon aus früheren SPIRIT Versionen bekannt. Definieren Sie, ob im PDF die Folien schaltbar sein sollen und damit Inhalte der PDF-Datei ein- und ausgeschaltet werden können.

Hyperlinks einbeziehen

Die Hyperlinks eines Objektes können optional in der PDF-Datei mit hinterlegt werden. Entscheiden Sie, ob der Hyperlink am jeweiligen Objekt im PDF anwählbar sein soll oder nicht.

Texte in Geometrie zerfallen

Eine der größten Neuerungen in der Version 2020 ist die Ausgabe von Texten (Schriftarten) in die PDF-Datei. Dadurch bleiben Texte im PDF als Text kenntlich und die entsprechende Schriftart aus SPiRiT wird mit in der PDF-Datei hinterlegt. Dies ist gerade bei Plänen mit vielen Texten ein Kriterium für wesentlich kleinere PDF-Dateien. Über die Funktion *TTF Texte zu Geometrie zerfallen* haben Sie als Anwender trotzdem die Kontrolle darüber, ob die Texte als Text in das PDF übergeben werden oder vielleicht doch in Geometrie zerfallen sollen.

PDF-Datei temporär im PDF-Programm anzeigen


Die Option *zu PDF-Reader* ist aus der Menü-Übersicht verschwunden und als Benutzereinstellung in den neuen Druckeinstellungen-Dialog gewandert. Bei aktiver Funktion erzeugt SPiRiT eine temporäre PDF-Datei aus dem Namen der Zeichnung und dem aktiven Plan. Dadurch ist es nun möglich, mehrere dieser temporären PDF-Dateien zu erzeugen. Der Checkplot mit nur einer temporären PDF-Datei gehört der Vergangenheit an.

Beachten Sie aber, dass dieses PDF nur temporär in Ihrem PDF-Programm geöffnet wird. Speichern müssen Sie die Datei dann mit Hilfe Ihres PDF-Programms.

PDF-Datei nach dem Speichern im PDF-Programm öffnen

SPiRiT 2020 bietet Ihnen nun die Option an, die über *zu PDF* abgelegte PDF-Datei nach dem Speichern direkt in Ihrem PDF-Programm zu öffnen.

Beachten Sie hier, dass dieses PDF bereits im Vorgang der Erzeugung von Ihnen gespeichert wurde.



Erweiterte PDF-Parameter

Die weiteren PDF-Infos sind neu in SPiRiT 2020 und zeichnungsabhängige Informationen.

Über den Schalter *Erweiterte PDF-Parameter* gelangen Sie in die SPiRiT *Optionen > Zeichnungseinstellungen > PDF Info*. Dort können Sie Standardinformationen für die Zeichnung hinterlegen, die dann in die Eigenschaften der PDF-Datei eingetragen werden. Als Informationen können Sie Autor, Titel, Betreff und Schlüsselwort angeben.

Was gibt es sonst noch?

Die neue PDF-Ausgabe bringt auch einige Anwenderwünsche mit sich, wie Sie sicherlich bereits erkannt haben. Auch die Themen „PDF in Adobe Acrobat lässt sich nicht öffnen“ oder „Ausgabe mit Transparenzen als Bilddatei“ wurden bei der neuen Ausgabe berücksichtigt und sollten der Vergangenheit angehören. Deshalb auch der **Hinweis**: Die alten Einstellungen für die PDF-Ausgabe unter den *Systemeinstellungen* > *Druckeinstellungen* sind in SPIRIT 2020 nicht mehr vorhanden.

Nutzen

- ✓ SPIRIT erzeugt kleine PDF-Dateien.
- ✓ Das Erstellen von PDF-Dateien wurde beschleunigt.
- ✓ Texte bleiben im PDF als Texte erhalten.
- ✓ Folien können in der PDF-Datei geschaltet werden.
- ✓ Der sogenannte Checkplot wurde überarbeitet und es können nun beliebig viele PDF-Dateien temporär aus SPIRIT heraus erzeugt werden.
- ✓ Transparenzen werden als Vektoren ausgegeben.
- ✓ PDF-Dateien können zusätzliche Informationen zum Ersteller erhalten.


Ausgabe – Definition des Dateinamens für Dateiausgabe

Direkt richtig bezeichnet.

Beschreibung

Zum Thema Ausgabe gehört nicht nur das Drucken zu Papier, sondern auch die generelle Ausgabe in eine Datei. Mit SPIRIT 2020 stellen wir Ihnen diverse Variablen zur Verfügung, mit deren Hilfe der Ausgabename für alle Dateiformate zeichnungsabhängig definiert werden kann.

Funktion



Die neue Funktion finden Sie in den SPIRIT Optionen unter *Zeichnungseinstellungen* > *Ausgabeeinstellungen* > *Dateiname beim Drucken zu Datei*.

Dort sehen Sie zunächst eine Liste der zur Verfügung stehenden Variablen, die Sie mit einem Doppelklick in die Eingabezeile übernehmen können. Die Variablen setzen sich aus Datumsangaben, Systeminformationen und der Gruppe *Allgemeine Informationen* aus der Plan-Definition zusammen.

In der Eingabezeile haben Sie dann zusätzlich die Möglichkeit, die

Trennzeichen einzugeben. Entscheiden Sie also ganz individuell wie der Dateiname am Ende aussieht. Hier ein kleines Beispiel mit [_] als Trennzeichen:

@DWGNAME@_@VIEWNAME@_@LAYOUTID@_@LAYOUTAUTHOR@

In der Vorschau-Zeile bekommen Sie zu Ihrer aktuell geöffneten Zeichnung direkt ein fertiges Beispiel angezeigt.

Nutzen

- ✓ Der Ausgabename kann aus unterschiedlichsten Variablen zusammengesetzt werden.
- ✓ Der definierte Ausgabename gilt für alle Dateiformate.
- ✓ Der Ausgabename kann individuell mit zusätzlichen Zeichen zusammengesetzt werden.

Ausgabe – Zielpfad S12 oder am Plan/ Drucklayout

Richtig abgelegt.

Beschreibung

Sicherlich kennen Sie das Problem auch. Sie öffnen mehrere Zeichnungen aus unterschiedlichen Projekten über einen Arbeitstag. Wenn es dann an die Ausgabe geht, wird ein entsprechender Pfad für die PDF-Datei eingestellt. Die PDF-Datei wird gespeichert, die Zeichnung wird gewechselt und weitergearbeitet bis es wieder an eine Ausgabe geht.

Nun merkt sich SPIRIT bekanntlich immer den zuletzt benutzen Pfad und Sie müssen erst das Projekt wechseln und den Pfad neu einstellen. Abhilfe schaffen konnten Sie evtl. dadurch, dass Sie einen Ordner für die allgemeine Ausgabe in den SPIRIT Optionen festgelegt haben, um dort alle Ausgaben abzulegen. Sicherlich eine Lösung, die Sie auch weiterhin mit SPIRIT 2020 nutzen können.

Zeichnungsbezogene Ablage

Mit SPIRIT 2020 ändert sich zunächst einmal die Standardablage. Jede Dateiausgabe wird Ihnen zunächst den Pfad der S12 vorschlagen. SPIRIT 2020 legt also jede erzeugte Datei, sofern nichts anderes von Ihnen definiert wurde, neben der Zeichnung ab. Damit haben Sie immer die Gewissheit darüber, dass die entsprechende Ausgabe im passenden Projektordner der Zeichnung landet.

Es geht noch mehr

In den andockbaren Dialogen *Pläne* und *Drucklayout* gibt es eine weitere Neuerung. Ab der Version 2020 können Sie für jeden Plan einen eigenen Ablagepfad definieren. Dieser Pfad wird als relativer Pfad gespeichert und ist somit auch für Netzwerkablagen geeignet oder kann in der Vorlaufzeichnung für individuelle Projektstrukturen vordefiniert werden. Nach der Definition des relativen Pfades, ausgehend von der S12, wird der Pfad in zwei Klammern () als absoluter Pfad angezeigt.

Einstellungen in den Optionen

Damit Sie Ihren optimalen Ablageworkflow selbst bestimmen können, finden Sie in den SPIRIT Optionen unter *Systemeinstellungen > Druckeinstellungen* die Funktion *Ausgabedateien im Systempfad „Druckdateien“ speichern*. Diese Einstellung ist als Standardeinstellung der Version 2020 ausgeschaltet und damit greift die zeichnungsbezogene Ablage.

Funktion

Das Zielverzeichnis für Ihre Ausgabe in ein Dateiformat können Sie am jeweiligen *Plan* oder *Drucklayout* unter der Gruppe *Allgemeine Infos* einsehen. Dort sehen Sie je nach eingestellter Ausgabeeinstellung den relativen Pfad der S12 oder den individuellen relativen Pfad vor der Klammer und jeweils den absoluten Pfad in der Klammer.

Zielverzeichnis	Zeichnungspfad
..\Pläne PDF\ (C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Pläne PDF\)	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
..\Pläne PDF\ (C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Pläne PDF\)	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
..\Pläne PDF\ (C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Pläne PDF\)	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
(C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\)	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
(C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\)	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
(C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\)	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\

In der Zeile *Zielverzeichnis* am jeweiligen Plan oder Drucklayout können Sie den Ausgabepfad über  definieren oder direkt eingeben (kopieren und einfügen). Die Änderungen des Pfads lassen sich auch über die Multiselektion der Zeilen einfach und bequem auf mehrere Pläne und Drucklayouts anwenden.

Wenn Sie wie bisher mit einem festen Pfad für Ihre Ausgaben arbeiten möchten und über die Pfadeinstellungen den gewünschten Pfad eingestellt haben, wird Ihnen der Pfad ebenfalls am Plan und Drucklayout angezeigt.

Achtung: für die Option *Systemeinstellungen > Druckeinstellungen* muss die Funktion *Ausgabedateien im Systempfad „Druckdateien“ speichern* aktiviert sein.

Zielverzeichnis	Zeichnungspfad
C:\ProgramData\SOFTTECH\SPiRiT2020\080_Ausgabe\	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
C:\ProgramData\SOFTTECH\SPiRiT2020\080_Ausgabe\	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
C:\ProgramData\SOFTTECH\SPiRiT2020\080_Ausgabe\	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
C:\ProgramData\SOFTTECH\SPiRiT2020\080_Ausgabe\	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
C:\ProgramData\SOFTTECH\SPiRiT2020\080_Ausgabe\	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\
C:\ProgramData\SOFTTECH\SPiRiT2020\080_Ausgabe\	C:\Users\cpacher\Desktop\Projekt_2020\Zeichnungen S12\

Ein Ändern des Pfades ist bei aktiver Einstellung *Ausgabedateien im Systempfad „Druckdateien“ speichern* an dieser Stelle nicht möglich.

Nutzen

- ✓ Alle Dateiausgaben liegen zunächst direkt neben der S12 und somit im Projekt.
- ✓ Individuelle Pfade für die Ausgabe über Pläne/Präsentation können als relative Pfade eingestellt werden.
- ✓ Individuelle Projektablagen für die Dateiausgabe im jeweiligen Projekt.
- ✓ Individuelle Ausgabe pro Plan und Drucklayout einstellbar.

Ausgabe – Druckmanager 2.0

Ihre Ausgabe in sicheren Händen.

Beschreibung

Viele Aufgaben während einer Projektplanung wiederholen sich, manche davon sind auch richtig zeitintensiv. Insbesondere zum Beispiel die Planausgabe und der Planaustausch mit anderen Planungsbeteiligten. Pläne müssen auch weiterhin per Drucker oder Plotter ausgegeben werden, um sie auf der Baustelle oder mit den Bauherren zu besprechen. Parallel dazu werden Dateien für den Datenaustausch als DWG/DXF erzeugt, um diese an die Fachplaner weiterzugeben. Zu guter Letzt spielen natürlich PDF-Dokumente eine große Rolle.


All diese Schritte werden immer und immer wieder für ein komplettes Projekt, Grundrisse, Ansichten und Schnitte, Übersichtspläne, Details etc. durchgeführt und das auch für jeden neuen Planstand. Für diesen Prozess gibt es seit der Version SPIRIT 2012 pro den Druckmanager.

Mit SPIRIT 2020 präsentieren wir den Druckmanager 2.0, damit Sie diese Prozesse deutlich schneller abarbeiten können. Ein Augenmerk liegt dabei auf der flexiblen Anwendung des neuen Druckmanagers. Egal ob Sie komplexe oder einfache Ausgaben mit dem Druckmanager optimieren. Versprochen: Der Druckmanager wird Ihr zentrales Werkzeug für die Ausgabe von Plänen, PDF und DXF.

Die neue Optik und die neuen Funktionen des Druckmanagers verwalten nicht nur die Pläne und Drucklayouts übersichtlicher und einfacher, sondern zeigen Ihnen jetzt alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Plänen direkt an. Weiterhin geben Sie auch individualisiert und automatisiert über eine Funktion gleichzeitig verschiedene Datei-Formate aus.

Funktion

Der Druckmanager wird über das Pulldown-Menü *Datei > Druckmanager* oder über *Menü-Übersicht Pläne / Präsentation > SO Druckmanager* aufgerufen.



Der Druckmanager zeigt Ihnen direkt die Pläne und Drucklayouts der geöffneten Zeichnung an. Sie erhalten für jeden Plan/Drucklayout der aktiven Zeichnung alle wichtigen Informationen zur Zeichnung und zur Ausgabe.

Weiterhin können Sie die von Ihnen gewünschten Spalten ein- und ausblenden und als Ihr Layout speichern.

Status und Statusmeldung

Status	Statusmeldung
!	Benutzerdefiniertes Papierform...
!	Benutzerdefiniertes Papierform...
!	Benutzerdefiniertes Papierform...
!	Benutzerdefiniertes Papierform...
✓	Keine Fehler
✓	Keine Fehler
✓	Keine Fehler
✓	Keine Fehler
✓	Keine Fehler
✓	Keine Fehler
✓	Keine Fehler

Der Druckmanager zeigt mit der Version 2020 den Status des jeweiligen Plans und Drucklayouts an. Sind die Druckereinstellungen alle korrekt eingestellt? Dies sehen Sie nun auf einen Blick und wissen genau, ob Sie am jeweiligen Plan oder Drucklayout noch einmal Einstellungen vornehmen müssen.

Mehr Informationen im Überblick

Allgemein								
Nr.	Kategorie	Planname	Plannummer	Planverfasser	Planindex	Datum Planerstellung	Datum Index	
60	Grundriss	Zerschneiden von Flächen	2020	CPA	00			
61	Grundriss	Verbinden von Flächen	2020	CPA	00			
62	Grundriss	Auswertung Stückliste	2020	CPA	00			
63	Grundriss	PDF Ausgabe	2020	CPA	00			
64	Drucklayout	Planlayout_03_DG	2.03	CPA	a			
65	Drucklayout	Planlayout_04_Section_A	3.01	CPA	a			
66	Drucklayout	Planlayout_05_Section_B	3.02	CPA	a			
67	Drucklayout	Planlayout_06_Section_C	3.03	CPA	a			
68	Drucklayout	Planlayout_07_Details_1	5.01	CPA	a			
69	Drucklayout	Planlayout_08_Details_2	5.02	CPA	a			
70	Drucklayout	Planlayout_09_Details_Roof	5.03	CPA	a			

Alle Eingaben zum Plan, die Sie im andockbaren Dialog *Pläne / Drucklayout* definieren, sehen Sie nun auch im Druckmanager. Damit erkennen Sie auf einen Blick, welche Planinformationen fehlen bzw. falsch eingetragen sind, aber auch welcher Plan mit welchem Inhalt wie ausgegeben werden soll. Zusätzlich erkennen Sie direkt, aus welchen Informationen sich der Zielname zusammensetzt.

Mehrere Zeichnungen im Druckmanager

Der neue Druckmanager zeigt Ihnen nach dem Öffnen immer die Pläne und Drucklayouts der aktuell aktiven Zeichnung an. Weiterhin können Sie über die Funktion *Zeichnung auswählen* zusätzliche Zeichnungen öffnen, wenn Sie daraus einen weiteren Plan oder ein Drucklayout benötigen. SPIRIT öffnet dann die Zeichnung im Hintergrund und ergänzt die Liste der Pläne und Drucklayouts.

Druckjobs

Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, Druckjobs aus mehreren Zeichnungen oder für die aktuelle Zeichnung zu erstellen und abzuspeichern. Neu in der Version 2020 ist, dass immer nur ein Druckjob geladen werden kann. Dies bietet aber den Vorteil, dass Sie den Druckjob für jedes Projekt auch im Projekt ablegen und laden können. Enthält ein geladener Druckjob Zeichnungen, die aktuell nicht geöffnet sind, weist SPIRIT Sie darauf hin und öffnet ggf. alle benötigten Zeichnungen zum Ausführen des Druckjobs.

Nutzen

- ✓ Der Druckmanager lädt immer direkt die aktuelle Zeichnung und zeigt die darin enthaltenen Pläne und Drucklayouts übersichtlich an.
- ✓ Der Druckmanager liest die Druckeinstellungen aus und zeigt den entsprechenden Status mit Hinweis an.
- ✓ Der Druckmanager zeigt übersichtlich die Inhalte der Pläne und Drucklayouts an.
- ✓ Der Speicherort wird aus dem angegebenen Zielverzeichnis übernommen.
- ✓ Der Zielname wird aus den definierten Ausgabebezeichnungen übernommen.
- ✓ Druckjobs können im Projekt abgelegt werden.

Ausgabe – Erweiterung beim Druckbereich absetzen

Schnellere Anpassungen bei der Funktion Druckbereich absetzen.

Beschreibung


Um das ausgewählte Blatt auf der Zeichenfläche zu positionieren wird der sogenannte Druckbereich passend über den Planinhalt abgesetzt. Der Druckbereich umfasst die zuvor gewählte Blattgröße und ist abhängig vom Maßstab. Auf diese beiden Faktoren (Blattgröße und Maßstab) haben Sie nun direkten Einfluss, wenn der Druckbereich zum Absetzen am Cursor hängt.

Wenn also eine Ihrer Einstellungen zuvor nicht passend war, müssen Sie nicht alles erst neu einstellen, sondern können direkt die Änderungen über die neuen Funktionen in der Menü-Übersicht vornehmen.

Der Druckbereich passt sich dann dynamisch am Cursor an und die Infozeile zeigt Ihnen die umgestellten Blattgrößen oder den geänderten Maßstab an.

Funktion

In der Menü-Übersicht unter *S9 Drucken > F10 Druckbereich festlegen* gelangen Sie in die entsprechende Funktion zum Absetzen des Druckbereichs. Der definierte Druckbereich hängt am Cursor.




In der Menü-Übersicht stehen Ihnen nun die vier neuen Funktionen zur Auswahl.

Mit *F9 Maßstab+* und *F10 Maßstab-* können Sie den eingestellten Maßstab direkt ändern. Der am Cursor hängende Druckbereich passt sich entsprechend an.

Mit *F7 Blatt größer* und *F8 Blatt kleiner* schalten Sie die Blattgrößen des ausgewählten Druckers aufsteigend oder absteigend in ihrer Reihenfolge durch.

Die Infozeile zeigt Ihnen dabei die gerade aktuell am Cursor hängende Blattgröße an.



Nutzen

- ✓ Die Möglichkeit Maßstab und Blattgröße während des Absetzens des Druckbereichs jederzeit zu ändern, spart Zeit und erleichtert die Bedienung.